



## CONFIGURACION OUTLOOK EXPRESS

Pulsaremos en el menú superior sobre la opción "Herramientas", y en el desplegable que se abrirá pulsaremos sobre "Cuentas". (Figura 1)




Figura 1

Al pulsar sobre "Cuentas" se abrirá la siguiente caja de diálogo (Figura 2). En ella deberemos pulsar sobre la pestaña "Correo" y posteriormente sobre el botón "Agregar", se nos mostrará un menú desplegable y elegiremos "Correo"




Figura 2

Adamar Sistemas.  
[www.adamar.com.mx](http://www.adamar.com.mx)

Ing. Jonahtan Esquivias | Tel. 10.43.30.69 ID 72\*15\*72817 | Cel. 0445. 3245.8993



El siguiente paso será introducir el nombre que queremos que se muestre como remitente de nuestros mensajes. Es aconsejable introducir nuestro nombre o el de nuestra empresa. (Figura 3) Una vez introducido el nombre pulsaremos sobre el botón "Siguiete"

**Asistente para la conexión a Internet**

**Su nombre**

Al enviar correo electrónico, su nombre aparecerá en el campo De del mensaje saliente. Escriba su nombre tal y como desea que aparezca.

Nombre para mostrar:

Por ejemplo: Jorge López

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

Figura 3



En la siguiente pantalla introduciremos la dirección de correo electrónico que otras personas utilizarán para responder a nuestros mensajes, por regla general se introducirá la cuenta de correo que estamos configurando. (Figura 4). Una vez introducida la dirección de correo pulsaremos sobre "Siguiente"



Figura 4

Ahora introduciremos el correo saliente y entrante de nuestro servidor. Haremos lo siguiente:



Dejaremos el primer desplegable "Mi servidor de correo entrante es" como esta, es decir en POP3

En la caja de texto "Servidor de correo entrante (POP, IMAP o HTTP) escribiremos lo siguiente: mail.el nombre de nuestro dominio.la extensión de nuestro dominio **Ej: mail.midominio.com**

En la caja de texto "Servidor de correo saliente (SMTP) escribiremos lo siguiente: mail.el nombre de nuestro dominio.la extensión de nuestro dominio **Ej: mail.midominio** , es decir, exactamente lo mismo que en el servidor de correo entrante.

**Pulsaremos sobre "Siguiete"**

Asistente para la conexión a Internet

Nombre del servidor de correo electrónico

Mi servidor de correo entrante es: POP3

Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):  
mail.sudominio.com

El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente.

Servidor de correo saliente (SMTP):  
mail.sudominio.com

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

**Figura 5**



Lo siguiente será introducir el nombre de la cuenta de correo y su contraseña (Figura 6), que serán las mismas que establecimos al crear la cuenta de correo desde el panel de control de nuestro hosting.

En el campo "Contraseña" introduciremos la misma contraseña que elegimos cuando creamos la cuenta en el panel de control del hosting, respetando las mayúsculas y minúsculas.

Pulsaremos sobre "Siguiente"

**Asistente para la conexión a Internet**

**Inicio de sesión del correo de Internet**

Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado.

Nombre de cuenta: nombredelacuenta

Contraseña: ●●●●●●●●

Recordar contraseña


Si su proveedor de servicios Internet requiere autenticación de contraseña segura (SPA) para tener acceso a su cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)".

Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

**Figura 6**

Ya casi hemos terminado, ahora pulsaremos sobre el botón "Finalizar"



**Figura 7**

Pulsaremos de nuevo en el menú superior sobre la opción "Herramientas", y en el desplegable que se abrirá pulsaremos sobre "Cuentas". (Tal y como hicimos en el apartado "a")

Esta vez, lo que haremos será seleccionar la cuenta que acabamos de crear (haremos click una vez sobre ella y quedará sombreada) y pulsar sobre "Propiedades"




Figura 8

Se nos mostrará en pantalla (Figura 8) la configuración de nuestra cuenta. El último paso será marcar la casilla "Mi servidor requiere autenticación", ya que si no la marcamos nuestra cuenta no podrá enviar correos electrónicos.

Después pulsaremos sobre "Aplicar" y "Aceptar" y nuestra cuenta estará perfectamente configurada.

Adamar Sistemas.

[www.adamar.com.mx](http://www.adamar.com.mx)

Ing. Jonahtan Esquivias | Tel. 10.43.30.69 ID 72\*15\*72817 | Cel. 0445. 3245.8993





Figura 9



A continuación modificamos el puerto de correo saliente (SMTP) que viene configurado en Outlook por defecto, debemos modificar el puerto 25 por el 26.



Adamar Sistemas.

[www.adamar.com.mx](http://www.adamar.com.mx)

Ing. Jonahtan Esquivias | Tel. 10.43.30.69 ID 72\*15\*72817 | Cel. 0445. 3245.8993